

# Outlook 2013

## メール設定方法


ソフトを起動し、画面左上の「ファイル」から、

情報

→

アカウントの追加


を選択します。



図のようにチェックを入れ、「次へ」を選択します。



図のようにチェックを入れ、「次へ」を選択します。



各設定を行います。  
図のようにそれぞれ入力して下さい。

※図は例としてドメイン名に「fsfield.co.jp」を使用しています。設定の際はご注意ください。

※プロバイダによっては、送信サーバーをプロバイダ指定の送信サーバーを利用しないと、送信が出来ない場合があります。

すべて入力し終わったら、詳細設定に進みます。

「送信サーバー」タブ内を図のように設定します。

送信サーバーは認証が必要にチェック  
※弊社サーバーご利用の場合、チェックを入れないと、メールが送信できません。

「詳細設定」タブ内を図のように設定します。

送信サーバー  
25→587に変更

サーバーにメッセージのコピーを置くにチェック

以上で詳細設定が完了です。  
「OK」をクリックします。

## ※注1

初期設定で [[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする] オプションが有効になっているため、そのまま [次へ] をクリックすると、設定されたアカウント情報を使ってテストメッセージの送受信が行われます。テストを行いたくない場合は、[[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする] オプション チェック ボックスをオフにしてから [次へ] をクリックしてください。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): FFIELD  
電子メール アドレス(E): info@fsfield.co.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.fsfield.co.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.fsfield.co.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): info@fsfield.co.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先: ※注1

新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

## ※注2

送受信されるメッセージの配信先(保存先)を決めます。

★新しい Outlook データファイルを選択した場合追加するアカウント専用のデータ ファイルが新しく作成され、そのアカウントを使って送受信したメッセージが保存されます。

★既存の Outlook データファイルを選択した場合 [参照] ボタンをクリックして既存の Outlook データ ファイルを指定すると、新しい Outlook データ ファイルは作成されず、追加するアカウントを使って送受信したメッセージも、指定した既存の Outlook データ ファイルに保存されるようになります。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): FFIELD  
電子メール アドレス(E): info@fsfield.co.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.fsfield.co.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.fsfield.co.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): info@fsfield.co.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先: ※注2

新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「次へ」を選択します。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): FFIELD  
電子メール アドレス(E): info@fsfield.co.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.fsfield.co.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.fsfield.co.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): info@fsfield.co.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:


新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「完了」をクリック  
します。



設定は以上です。詳しくは各プロバイダにご確認下さい。