



Windows Live! Mail 2011

メール設定方法

(スタート)ボタンから
「すべてのプログラム」→
「Windows Live」→
「Windows Live メール」
をクリックして
メールソフトを起動します。
画面上の「アカウント」
を選択します。



「電子メール」を
クリックします。



各設定を行います。
図のようにそれぞれ
入力して下さい。

※図は例としてドメイン
名に「fsfield.co.jp」を
使用しています。
設定の際はご注意
下さい。

※プロバイダによっては
送信サーバーをプロバ
イダ指定の送信サー
バーを利用しないと、
送信が出来ない場合が
あります。

すべて入力し終わったら
次へをクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス: info@fsfield.co.jp
新しくメール アドレスを作成する方はこちら

パスワード: *****
 パスワードを保存する(B)

表示名: 株式会社FSFIELD
←お好みで名前をつけてください。

この電子メール アカウントを既定にする。
 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお
使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

各設定を行います。
図のようにそれぞれ
入力して下さい。

※図は例としてドメイン
名に「fsfield.co.jp」を
使用しています。
設定の際はご注意
下さい。

すべて入力し終わったら
次へをクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報
サーバーの種類: POP
サーバーのアドレス: mail.fsfield.co.jp
ポート: 110
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B)

送信サーバー情報
サーバーのアドレス: mail.fsfield.co.jp
ポート: 587
 認証が必要(A)
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B)

送受信サーバーの設定をします。
mail.ドメイン

587に変更

次を使用して認証する:
クリア テキスト

ログオン ユーザー名:
info@fsfield.co.jp

メールアドレスをすべて入力して下さい。

キャンセル 戻る 次へ

新しいアカウントが追加されました。

完了をクリックします。



以上でメールの設定は終了です。