## Windows Mail





## (スタート)ボタンから 「電子メール」をクリック してメールソフトを起動 します。 画面左上の 「ツール」 →「アカウント」 を選択します。







## 「追加」をクリック します。



	G
「表示名(D):」にお客さま	名前
など自由に入力します。	電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する 名前を入力してください。
※ここで入力された内容	表示名(D): yamadai hanako
か送信名の名前(左田人) )として送信先に表示されます。	
	重子メール アカウントの情報について
	次へ(N) キャンセル



「電子メールアドレス (E):」に **[メールアドレス]**を 半角英数小文字で入力 します。



図のようにそれぞれ入力 して下さい。

※図は例としてドメイン 名に「fsfield.co.jp」を 使用しています。 設定の際はご注意下さい。

※プロバイダによっては 送信サーバーをプロバイ ダ指定の送信サーバー を利用しないと、送信が 出来ない場合があります。

電子メール サーバーのセットアップ	
受信メール サーバーの種類(S)	
POP3	
受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):	
mail.fsfield.co.jp	マケレ キオ
送信メール (SMTP) サーバー名(0): mail.ドメイン	220890
mail.fsfield.co.jp	
♥送信サーバーは認証が必要(♥)	
電子メールサーバーの情報について	





G		×
	インターネット メール ログ	オン
	インターネット サー してください。	ビス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力
	ユーザー名(A):	info@fsfield.co.jp アカウント名には、メールアドレスを
		すべて入れて下さい。 パスワードを入れて下さい。
	パスワード(P):	<ul> <li>         ・・・・・・         ・・・・・・</li></ul>
		次へ(N) キャンセル



※ここで終了してしまうとメールが完全に動作しないため必ず詳細設定を行ってください。



該当の電子メールアカウ ントを選択します。

「プロパティ(P)」ボタンを クリックします。

インターネット アカウント	×
インターネット アカウント 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクリ アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除するには、対象をク! 動作をクリックします。 メール mail fsfield co.jp (既定) info@fsfield co.jp (既定) info@fsfield co.jp (既定) msnews.microsoft.com ディレクトリ サービス ✓	× リックします。追加した リックしてから、希望の 道加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E)
	順番の設定( <u>S</u> )…
	閉じる

info@fsfield.co.jpのプロバティ		
全般 サーバー 接続 セジ	キュリティ 詳細設定	
サーバー情報		
受信メール サーバーの種類( <u>M</u> ): POP3		
受信メール (POP3)( <u>I</u> ):	mail.fsfield.co.jp	
送信メール (SMTP)( <u>U</u> )	: mail.fsfield.co.jp	
受信メール サーバー ―		
ユーザー名( <u>A</u> ):	info@fsfield.co.jp	
パスワード( <u>P</u> ):	•••••	
	☑ パスワードを保存する(₩)	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)		
送信メール サーバー 一		
図 このサーバーは認証が必要(⊻) 設定(E)		
	OK キャンセル 適用(A)	



します。

「サーバー」タブをクリック

「このサーバーは認証が 必要(V)」にチェックを入 れて、「設定(E)…」ボタン をクリックします。 受信メールサーバーと 同じ設定を使用するに チェックを入れます。

「OK」ボタンをクリックし ます。

送信メール サーバー		
ログオン情報		
◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)		
○次のユーザー名とパスワードでログオンする( <u>0</u> )		
ユーザー名( <u>E</u> ):		
パスワード( <u>P</u> ):		
パスワードを保存する(W)		
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)		
OK キャンセル		

「詳細設定」タブをクリッ クします。 「送信メール (SMTP) (O):」に **[587]**を半角 数字で入力します。 ※メールソフト標準設定 では、**[25]**となっていま すが、迷惑メール送信防 止の為、**[587]**(サブミ ションポート)を指定しま す。

「サーバーにメッセージ のコピーを置く(L)」に チェックを入れます。 ※日数は任意の日数

「適用(A)」ボタンをクリッ クします。 「OK」ボタンをクリックし ます。

全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定		
サーバーのポート番号		
送信メール (SMTP)( <u>O</u> ): 587 既定値を使用( <u>U</u> )		
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)		
受信メール (POP3)(I): 110		
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>C</u> )		
サーバーのタイムアウト		
短い		
送信		
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する( <u>B</u> ) 60  KB		
配信		
☑ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)		
✓ サーバーから削除する(R)		
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除( <u>M</u> )		
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )		



[ \_\_\_\_\_ info@fsfield.co.jpのプロバティ

X